



「スタート」「設定」を選択してください。



「接続」「CommManager」を選択してください。



ワイヤレスLANをONにして、閉じてください。



「ネットワークカード」を選択してください。

機種によっては、「Wi-Fi」という名称になっているものもあります。




「ワイヤレスネットワークの選択」画面が表示されますので、該当エリアのSSID(ワイヤレスネットワーク名)を選択して「接続」を実施してください。

Wi2自社エリア、BBモバイルポイント、livedoor wireless各社でSSIDが異なります。



「ワイヤレスネットワークの構成」画面が表示されます。

そのまま、「次へ」を選択してください。



設定  
ネットワーク認証の構成

認証:

データ暗号化:

自動的に提供されるキーを使用する

ネットワークキー:

キー インデックス:

戻る ab **次へ**

「ネットワーク認証の構成」画面が表示されます。

該当エリアの認証方式を選択し、ネットワークキーを入力して、「次へ」を選択してください。

Wi2自社エリア、BBモバイルポイント、livedoor wireless各社で異なります。

該当エリアのNWキーを入力してください。

SSID、NWキーがご不明な場合は、マイページからご確認いただけます。

エリア	認証	データ暗号化
Wi2自社エリア	WPA-PSK	TKIP
BBモバイルポイント	オープン	WEP
livedoor Wireless	オープン	WEP



設定  
ネットワーク認証の構成

IEEE 802.1x ネットワーク アクセス コントロールを使用

EAP の種類:

プロパティ

戻る ab **完了**

「ネットワーク認証の構成」画面の続きが表示されます。

そのまま、「完了」を選択してください。



「接続済み」になる事をご確認ください。



ブラウザを起動してください。  
各エリアのログイン画面が表示されます。  
左図はWi2自社エリアのログイン画面です。

BBモバイルポイント、livedoor wirelessエリア  
では、各社のログイン画面が表示されます。



ログインIDとパスワードを入力してください。

Wi2自社エリアでは、ログインIDの「@wi2」は省略可能です。



ログイン完了です。  
インターネットに接続する事が可能です。

BBモバイルポイント、livedoor wirelessエリアでは、各社のログイン完了画面が表示されます。

## 参考

### BBモバイルポイント 設定マニュアル

<http://tm.softbank.jp/wlan/manual.html>

### livedoor wireless 設定マニュアル

<http://helpguide.livedoor.com/help/wifi/guide/grp101>