


メールソフトの設定方法 (Windows Live メール編)

1. 最初に Gmail 側の設定を変更し、「IMAP」を有効にしておきます。


① メニューから[設定]を選択します。



② [メール転送と POP/IMAP] タブを選択し、「IMAP アクセス」の「IMAP を有効にする」をチェックして、「変更を保存」をクリックします。



2. Windows Live メールを起動し、メニューから[アカウント]-[電子メール]をクリックします。



3. メールアカウント情報を登録します。各項目を入力し、「次へ」をクリックします。

- ・電子メールアドレス : 自分のメールアドレス (xxxxxx@fujjoshi.ac.jp)
- ・パスワード : 自分のパスワード
- ・パスワードを保存するか否か : 任意
- ・表示名 : 任意
- ・この電子メールアカウントを既定にするか否か : 任意
- ・手動でサーバー設定を構成するにチェック

Windows Live メール

自分の電子メール アカウントを追加する

Windows Live ID をお持ちの場合はここでサインインしてください。
[Windows Live にサインイン](#)

電子メールアドレス:

新しく Windows Live メール アドレスを作成する方はこちら

パスワード:

パスワードを保存する(B)

表示名:

この電子メール アカウントを既定にする。

手動でサーバー設定を構成する(C)

Windows Live メール ではほとんどの電子メール アカウントをお使いになれます。たとえば
Hotmail
Gmail
などが利用可能です。

キャンセル

4. 続いてサーバー設定情報を登録します。各項目を入力し、「次へ」をクリックします。

[受信サーバー情報]

- ・サーバーの種類 : 「IMAP」を選択
- ・サーバーのアドレス : imap.gmail.com
- ・ポート : 993
- ・セキュリティで保護された接続(SSL)が必要をチェック
- ・次を使用して認証する : 「クリアテキスト」を選択
- ・ログオン情報 : 自分のメールアドレス ([xxxxxx@fujjoshi.ac.jp](#))

[送信サーバー情報]

- ・サーバーのアドレス : smtp.gmail.com
- ・ポート : 465
- ・セキュリティで保護された接続(SSL)が必要をチェック
- ・認証が必要をチェック

Windows Live メール

サーバー設定を構成

電子メール サーバーの設定がわからない場合は、ISP またはネットワーク管理者に連絡してください。

受信サーバー情報	送信サーバー情報
サーバーの種類: <input type="text" value="IMAP"/>	サーバーのアドレス: <input type="text" value="smtp.gmail.com"/> ポート: <input type="text" value="465"/>
サーバーのアドレス: <input type="text" value="imap.gmail.com"/> ポート: <input type="text" value="993"/>	<input checked="" type="checkbox"/> セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R) <input checked="" type="checkbox"/> 認証が必要(A)
<input checked="" type="checkbox"/> セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)	
次を使用して認証する: <input type="text" value="クリア テキスト"/>	
ログイン ユーザー名: <input type="text" value="fujijoshi.ac.jp"/>	

キャンセル 戻る

5. 次の画面が標示され、「完了」をクリックすると、Gmail からフォルダ情報・受信メールなどが読み込まれます。

Windows Live メール

電子メール アカウントが追加されました

が追加されました

[別の電子メール アカウントを追加する](#)

6. メールアカウントが登録され、Gmail のフォルダが読み込まれて終了です。

