

# IT メンテ SOFT for VMware Player and vSphere ESXi Installation Guide

## 1. 初めに

IT メンテ SOFT はハイパーバイザ、ホスト OS 型の仮想環境上に構築された仮想マシン上で動作するソフトウェアであり、仮想マシンのイメージファイルの形で提供されます。

このドキュメントではホスト PC 上に仮想化アプリケーションをインストール済みの状態から、IT メンテ SOFT を動作させるまでの手順を説明します。仮想化アプリケーションのインストール手順についての説明は、各仮想化アプリケーションのマニュアルをご参照下さい。

IT メンテ SOFT は VMware の下記バージョンでテストされています。

- VMware VMware Player 6.0.4
- VMware vSphere ESXi 5.1.0

本システムの想定する仮想 HW のスペックを以下に示します。ホスト PC には仮想 HW が動作する為に必要なリソースが十分に確保されている必要があります。

- 64bit/1GHz 以上の CPU
- 1Gbyte 以上の RAM
- 3Gbyte 以上のディスクスペース
- Gigabit 対応のイーサネットポート

ホスト PC の CPU には Intel VT (Intel Virtualization Technology) または AMD-V (AMD Virtualization) を搭載している必要があります。

## 2. VMware Player 用の IT メンテ SOFT インストール手順

以下に VMware Player を使用して IT メンテ SOFT を動作させる手順を記載します。

### 2.1. IT メンテ SOFT のダウンロード

以下に IT メンテ SOFT のダウンロード手順について記載します。

- (1) IT メンテ SOFT ダウンロードサイトにログインしてください。
- (2) ダウンロードサイトからご利用のホスト PC と仮想化ソフトウェアに対応した、イメージファイルと機器情報ファイルをそれぞれダウンロードしてください。
- (3) アクセス可能な場所にイメージファイルを解凍してください。
- (4) イメージファイルを解凍後に生成されるフォルダ内に、機器情報ファイルを上書きしてください。

※ダウンロードサイトへのアクセス方法は、別紙「IT メンテ SOFT ダウンロードサイトについて」を参照して下さい。

※イメージファイルは 7zip 形式でアーカイブしています。

※イメージファイルと機器情報ファイルは現在ログイン中のオペレータ情報を元に構築されます。

### 2.2. VMware Player への.vmx ファイルの追加

以下に IT メンテ SOFT を VMware Player に追加する手順を記載します。

- (1) VMware Player を起動します。
- (2) メニューの「仮想マシンを開く (Open a Virtual Machine)」をクリックします。
- (3) ダウンロードした.vmx ファイルを読み込みます。
- (4) VMware Player の仮想マシン一覧に「ITMainteSoft-VMware-64bit」と表示されます。

これでインストール作業は終了です。

メニューから IT メンテ SOFT を起動させて下さい。コンソールに起動メッセージが表示された後、ログインプロンプトが表示されます。

※初回起動時、「この仮想マシンは移動またはコピーされた可能性があります」というダイアログボックスが表示された場合、「コピーしました」ボタンをクリックして下さい。

IT メンテ SOFT の使用方法についてはユーザーズマニュアルを参照して下さい。