



# ユーザーガイド

## インターネット接続設定

モバイル WiMAX 2+ .....	機器同梱のマニュアルをご覧ください
モバイル EM 4G .....	機器同梱のマニュアルをご覧ください
モバイル LTE ライト タイプ M/W/D .....	2 ページ
モバイル LTE タイプ 6/10 .....	2 ページ
ケーブルスマホ .....	3 ページ

## メールソフトの設定

Windows Live メール .....	5 ページ
Windows メール (Windows Vista) .....	7 ページ
Outlook 2013 .....	9 ページ
Mail (MacOS X) .....	11 ページ
Android メール .....	13 ページ
iOS メール .....	15 ページ

上記以外のメールソフトをご利用の場合は、  
TikiTiki インターネットのホームページをご覧ください。

<http://www.tiki.ne.jp/setup/mail/>


ご入会後のオプションサービス・各種手続について .....	17 ページ
-------------------------------	--------

### ニューデジタルケーブル インターネット サポートセンター お問い合わせ窓口

苫小牧ケーブルテレビ	【電話】 0144-71-6006 【受付時間】 10:00~18:00 年中無休 【お問い合わせフォーム】 <a href="http://www.tomakomai.ne.jp/info.html">http://www.tomakomai.ne.jp/info.html</a>
大館ケーブルテレビ	【電話】 0186-44-6048 【受付時間】 10:00~18:00 年中無休 【お問い合わせフォーム】 <a href="http://www.odate.ne.jp/info.html">http://www.odate.ne.jp/info.html</a>
大崎ケーブルテレビ	【電話】 0229-21-8858 【受付時間】 10:00~18:00 年中無休 【お問い合わせフォーム】 <a href="http://www.oosaki.ne.jp/info.html">http://www.oosaki.ne.jp/info.html</a>
花巻ケーブルテレビ	【電話】 0198-26-1020 【受付時間】 10:00~18:00 年中無休 【お問い合わせフォーム】 <a href="http://www.hanamaki.ne.jp/info.html">http://www.hanamaki.ne.jp/info.html</a>
青葉ケーブルテレビ	【電話】 0120-972-726 【受付時間】 10:00~18:00 【お問い合わせフォーム】 <a href="http://www.aoba-catv.ne.jp/info.html">http://www.aoba-catv.ne.jp/info.html</a>

※お返事にはお時間をいただく場合があります。

本書の内容は 2015 年 8 月現在のものです。



# モバイル LTE ライト タイプM /タイプW /タイプD モバイル LTE タイプ6 /タイプ10

ご利用になる端末によっては、テザリング機能が利用できない場合がございます。

APN はご利用の機器にあわせて選択してください。3G 対応機器は 3G 用の APN、LTE 対応機器は LTE 用の APN です。

## Android を使用する場合

ご利用になる場合は、次のように設定してください。

※Android のバージョンによって画面が異なる場合がございます。

アクセスポイントの編集		
名前 TikiTiki	名前	任意の名前 (例) TikiTiki など
APN	APN	ご利用の機器にあわせて選択
プロキシ <未設定>	プロキシ	未設定
ポート <未設定>	ポート	未設定
ユーザー名 ■■■■■■■■■■@■■■■.tiki.ne.jp	ユーザー名	接続用 ID
パスワード *****	パスワード	接続用パスワード
サーバー <未設定>	サーバー	未設定
MMSC <未設定>	MMSC	未設定
MMS プロキシ <未設定>	MMS プロキシ	未設定
MMS ポート <未設定>	MMS ポート	未設定
MCC 440	MCC	440
MNC 10	MNC	10
認証タイプ PAP または CHAP	認証タイプ	PAP または CHAP
APN タイプ <未設定>	APN タイプ	未設定

## iOS ( iOS 7.x / 8.x ) を使用する場合

Apple 社ホームページから iPhone 構成ユーティリティをダウンロード・インストールし、APN、接続用 ID、接続用パスワードを登録した構成プロファイルを作成してください。

作成した構成プロファイルを iOS デバイスにインストールすることで接続できます。

# ケーブルスマホ インターネット接続設定方法

## Android を使用する場合

ご利用になる場合は、次のように APN を作成・設定してください。

※Android のバージョンによって画面が異なる場合がございます。

アクセスポイントの編集	
名前 TikiTiki	名前 任意の名前 (例) TikiTiki など
APN vmobile.jp	APN vmobile.jp
プロキシ <未設定>	プロキシ 未設定
ポート <未設定>	ポート 未設定
ユーザー名 tiki@tiki.ne.jp	ユーザー名 tiki@tiki.ne.jp
パスワード *****	パスワード tiki
サーバー <未設定>	サーバー 未設定
MMSC <未設定>	MMSC 未設定
MMSプロキシ <未設定>	MMS プロキシ 未設定
MMSポート <未設定>	MMS ポート 未設定
MCC 440	MCC 440
MNC 10	MNC 10
認証タイプ PAP または CHAP	認証タイプ PAP または CHAP
APNタイプ <未設定>	APN タイプ 未設定

●ご利用上の注意点

- ・ご利用になる Android 端末によっては、テザリング機能が利用できない場合がございます。  
例) NTT ドコモ社のスマートフォンはテザリング機能が利用できません。

## iPhone ( iOS 7.x / 8.x ) を使用する場合

iPhone の Wi-Fi を使用し、別のインターネット環境から、次のホームページへアクセスしてください。

<http://www.tiki.ne.jp/setup/tikimosim/ios.html>



構成プロファイルをインストールすることで設定できます。

# ケーブルスマホ 通話オプション 操作コード表

通話機能付 SIM カードをご利用のお客様のマニュアルです。

代表的な操作コードです。他のコードはTikiTiki インターネットホームページでご確認ください。

TikiTiki インターネット ホームページアドレス <http://www.tiki.ne.jp/mobile/tikimo/talkop.html>

## 転送電話 (無料オプションのため、設定することでご利用できます。)

かかってきた電話をあらかじめ登録した他の電話に転送できます。

初期状態は停止状態です。転送先設定の後、転送開始にしてください。

転送元 (転送電話ご契約の携帯電話) から転送先への通話料は、転送元に請求されます。

転送先電話番号の登録/変更

**1 4 2 9** ☎ → **3**

転送先電話サービスの開始

**1 4 2 1** ☎

転送先電話サービスの停止

**1 4 2 0** ☎

## 割込電話 (有料オプションのため、お申込みされた場合のみご利用できます。)

お話中の通話を保留にしたまま、あとからかかってきた電話を受けられます。

割込電話の開始

**1 4 5 0** ☎

割込電話の停止

**1 4 5 9** ☎

## 留守番電話 (有料オプションのため、お申込みされた場合のみご利用できます。)

電話に出られない状況でも、電話をかけてきた方の伝言メッセージをお預かりできます。

最長 3 分、最大 20 件まで録音可能。伝言メッセージの保存期間は録音されてから 72 時間です。

留守番電話サービスの開始

**1 4 1 1** ☎

留守番電話サービスの停止

**1 4 1 0** ☎

新しい伝言メッセージの再生・保存・消去

**1 4 1 7** ☎

保存した伝言メッセージの再生・保存・消去

**1 4 1 6** ☎ → **1**

## 迷惑電話ストップ (無料オプションのため、設定することでご利用できます。)

最大 30 件まで登録可能です。一部ストップ登録できない番号があります (国際電話など)。

着信拒否する電話番号の指定登録

**1 4 4** ☎ → **C** → **1** → **2**

登録した電話番号の削除

**1 4 4** ☎ → **C** → **2** → **3**

↑  
☎ には、ネットワーク暗証番号「**1 2 3 4**」を入力します。

# Windows Live メール


## STEP 1

Windows Live メール 2011 を起動し、「アカウント」タブから「@電子メール(+)」をクリックします。



## STEP 2

「自分の電子メールアドレスを追加する」の画面が表示されたら、以下のように設定します。




電子メールアドレス	メールアドレス
パスワード	メールパスワード
パスワードを保存する	チェック
表示名	ご自分の名前を入力
手動でサーバー設定を構成する	チェック

設定できたら、[ 次へ ] ボタンをクリックします。

## STEP 3

「サーバー設定を構成」の画面が表示されたら、以下のように設定します。



### 受信サーバー情報

サーバーの種類	POP
サーバーのアドレス	POP サーバ名
ポート	110
セキュリティで保護された接続 (SSL)が必要	チェックなし
次を使用して認証する	クリアテキスト
ログインユーザー名	メール ID


### 送信サーバー情報

サーバーのアドレス	smtp-auth.tiki.ne.jp
ポート	587
セキュリティで保護された接続 (SSL)が必要	チェックなし
認証が必要	チェック

設定できたら、[ 次へ ] ボタンをクリックします。


**STEP 4**

「電子メールアカウントが追加されました」と表示されたら、  
[ 完了 ] ボタンをクリックします。




**STEP 5**

「アカウント」タブから「@プロパティ(✓)」をクリックします。




**STEP 6**

プロパティ画面が表示されたら、「サーバー」タブを開き、  
[ 設定 ] ボタンをクリックします。



**STEP 7**

「送信メールサーバー」の画面が表示されたら、  
以下のように設定します。




次のアカウントとパスワードで ログオンする	チェック
アカウント名	メールアドレス
パスワード	メールパスワード
パスワードを保存する	チェック
セキュリティで保護されたパスワ ード認証でログオンする	チェックなし

設定できたら、[ OK ] ボタンをクリックします。

**STEP 8**

プロパティ画面に戻りましたら、[ 適用 ] ボタンをクリックし、  
[ OK ] ボタンをクリックして、画面を閉じます。



以上で設定は完了です。


# Windows メール (Windows Vista)

## STEP 1

Windows メールを起動し、メニューの「ツール」から「アカウント」を選択します。


## STEP 2

「インターネット アカウント」の画面が表示されたら、[追加]ボタンをクリックします。



## STEP 3

「アカウントの種類を選択」では「電子メール アカウント」を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。



## STEP 4

「名前」の画面が表示されたら、以下のように設定します。




表示名	ご自分の名前を入力
-----	-----------

設定できたら、[次へ]ボタンをクリックします。

## STEP 5

「インターネット電子メールアドレス」の画面が表示されたら、以下のように設定します。




電子メール アドレス	メールアドレス
------------	---------

設定できたら、[次へ]ボタンをクリックします。

## STEP 6

「電子メールサーバーのセットアップ」が表示されたら、以下のように設定します。




受信メール サーバーの種類	POP3
受信メール(POP3 または IMAP)サーバー	POP サーバ名
送信メール (SMTP) サーバー名	smtp-auth.tiki.ne.jp
送信サーバーは認証が必要	チェック

設定できたら、[次へ]ボタンをクリックします。

## STEP 7

「インターネット メール ログオン」の画面が表示されたら、以下のように設定します。




ユーザー名	メール ID
パスワード	メールパスワード
パスワードを保存する	チェックする

設定できたら、[次へ]ボタンをクリックします。

## STEP 8


「設定完了」の画面が表示されたら、「今は電子メールをダウンロードしない」にチェックを入れ、[完了]ボタンをクリックします。






**STEP 9**

「インターネット アカウント」の画面に戻ったら、「メール」に表示された設定を選択し、「プロパティ」ボタンをクリックします。



**STEP 10**

「サーバー」タブをクリックし、以下のように設定します。




受信メール サーバーの種類	POP3
受信メール (POP3)	POP サーバ名
送信メール (SMTP)	smtp-auth.tiki.ne.jp
ユーザー名	メール ID
パスワード	メールパスワード
パスワードを保存する	チェック
セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする	チェックなし
このサーバーは認証が必要	チェック

設定できたら、[設定]ボタンをクリックします。

**STEP 11**

「送信メールサーバー」の画面が表示されたら、以下のように設定します。




次のユーザー名とパスワードでログオンする	チェック
ユーザー名	メールアドレス
パスワード	メールパスワード
パスワードを保存する	チェック
セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする	チェックなし

設定できたら、[OK]ボタンをクリックします。

**STEP 12**

プロパティ画面に戻ったら、「詳細設定」タブをクリックし、以下のように設定します。




送信メール (SMTP)	587 初期値は 25 ですので、変更してください。
このサーバーはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要	チェックなし
受信メール(POP3)	110
このサーバーはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要	チェックなし

その他の項目は任意に設定します。設定できたら、[適用]ボタンをクリックし、[OK]ボタンをクリックして、画面を閉じます。

**STEP 13**

「インターネット アカウント」の画面に戻ったら、「閉じる」ボタンをクリックします。



以上で設定は完了です。

# Outlook2013

## STEP 1

Outlook 2013 を起動したら、「ファイル」タブをクリックします。



## STEP 2

「情報」から「アカウントの追加」をクリックします。




## STEP 3

「自動アカウントセットアップ」が表示されたら、「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)」を選択し、「次へ(N) >」ボタンをクリックします。




## STEP 4

「サービスの選択」が表示されたら、「POP または IMAP」を選択し、「次へ(N) >」ボタンをクリックします。



## STEP 5

「POP と IMAP のアカウント設定」が表示されたら、以下のように設定します。




名前	ご自分のお名前を入力
電子メールアドレス	メールアドレス
アカウントの種類	POP3
受信メール サーバー	POP サーバ名
送信メール サーバー	smtp-auth.tiki.ne.jp
アカウント名	メール ID
パスワード	メールパスワード
パスワードを保存する	チェックする
メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください	チェックなし
[次へ]ボタンをクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする	チェックなし

設定できたら、「詳細設定(M)...」ボタンをクリックします。

**STEP 6**

「送信サーバー」タブをクリックし、以下のように設定します。




送信サーバー(SMTP)は認証が必要	チェックする
次のアカウントとパスワードでログオンする	チェックする
アカウント名	メールアドレス
パスワード	メールパスワード
パスワードを保存する	チェックする
セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)に対応	チェックしない

設定が完了したら、「詳細設定」タブをクリックします。

**STEP 7**

「詳細設定」タブの画面が表示されたら、以下のように設定します。



受信サーバー(POP3)	110
このサーバーは暗号化された接続(SSL)が必要	チェックしない
送信サーバー(SMTP)	587
使用する暗号化接続の種類	なし

その他の項目は任意に設定します。

設定できたら、**OK** ボタンをクリックします。


**STEP 8**

「インターネット電子メール設定」の画面に戻ったら、**次へ(N) >** ボタンをクリックします。




**STEP 9**

「全てのテストが完了しました。」と表示されたら、**閉じる(C)** ボタンをクリックします。



**STEP 10**

「すべて完了しました」の画面が表示されたら、**完了** ボタンをクリックします。



以上で設定は完了です。

# Mai (Mac OS X)

## STEP 1

Dock から Mail を起動します。



## STEP 2

初めて Mail を起動すると「追加するメールアカウントを選択」の画面が表示されますので、「その他のメールアカウントを追加」にチェックを入れて **続ける** ボタンをクリックします。



## STEP 3

「メールアカウントを追加」の画面が表示されたら、以下のように設定します。

**メールアカウントを追加**

最初に、次の情報を入力してください：

氏名：

メールアドレス：

パスワード：

氏名	ご自分の名前を入力
メールアドレス	メールアドレス
パスワード	メールパスワード

設定できたら、**作成** ボタンをクリックします。

## STEP 4

「アカウントを手動で設定する必要があります」と表示されたら、**次へ** ボタンをクリックします。

**メールアカウントを追加**

最初に、次の情報を入力してください：

氏名：

メールアドレス：

パスワード：

アカウントを手動で設定する必要があります

## STEP 5

「受信メールサーバの情報」の画面が表示されたら、以下のように設定します。

受信メールサーバの情報

アカウントの種類:  IMAP  POP

メールサーバ:

ユーザ名:


パスワード:

アカウントの種類	「POP」を選択
メールサーバ	POP サーバ名
ユーザ名	メール ID
パスワード	メールパスワード

設定できたら、 ボタンをクリックします。

## STEP 6

「パスワードを安全に送信できませんでした。」と表示されたら、 ボタンをクリックします。

 **パスワードを“mx■.tiki.ne.jp”に安全に送信できませんでした**

“メール”でパスワードを暗号化してサーバに送信できません。パスワードを暗号化しなくても続けられますが、パスワードを危険にさらす可能性があります。

パスワードを暗号化せずに続けますか？

## STEP 7

「送信メールサーバの情報」の画面が表示されたら、以下のように設定します。

送信メールサーバの情報

SMTP サーバ:

ユーザ名:

パスワード:

SMTP サーバ	smtp-auth.tiki.ne.jp
ユーザ名	メールアドレス
パスワード	メールパスワード


設定できたら、 ボタンをクリックします。

以上で設定は完了です。

# Android メール

## STEP 1

「メール」をタップします。



## STEP 2

「メールプロバイダを選択します」の画面が表示されたら、「Other (POP3/IMAP)」をタップします。

メールプロバイダを選択します

Microsoft Exchange ActiveSync
Gmail
Yahoo! Mail
Outlook.com
Microsoft Hotmail
<b>Other (POP3/IMAP)</b>

## STEP 3

「メールアカウント」の画面が表示されたら、以下のように入力し、「次へ」ボタンをタップします。

アカウント設定

### メールアカウント

ほとんどのアカウントのメールのセットアップは簡単な操作で完了します。

メールアドレス

パスワード

パスワードを表示する

メールアドレス	メールアドレス
パスワード	メールパスワード

## STEP 4

「アカウントの種類」の画面が表示されたら、「POP3」ボタンをタップします。

アカウント設定

### アカウントの種類

このアカウントのタイプ

## STEP 5

「受信サーバーの設定」の画面が表示されたら、以下のように入力し、「次へ」ボタンをタップします。

アカウント設定

### 受信サーバーの設定

ユーザー名

パスワード

POP3サーバー


セキュリティの種類

ポート

サーバーからメールを削除

ユーザー名	メール ID
パスワード	メールパスワード
POP3 サーバー	POP サーバ名
セキュリティの種類	なし
ポート	110
サーバーからメールを削除	受信トレイから削除したとき

## STEP 6

「送信サーバーの設定」の画面が表示されたら、  
以下のように入力し、 (次へ) ボタンをタップします。

 アカウント設定

### 送信サーバーの設定

SMTPサーバー

セキュリティの種類 なし ▼

ポート


ログインが必要

ユーザー名

パスワード

SMTP サーバ	smtp-auth.tiki.ne.jp
セキュリティの種類	なし
ポート	587
ログインが必要	チェック
ユーザー名	メールアドレス
パスワード	メールパスワード

## STEP 7

「アカウントのオプション」の画面が表示されたら、  
各項目を任意に設定し、 (次へ) ボタンを  
タップします。

アカウントの設定

### アカウントのオプション


受信トレイを確認する頻度 15分毎 ▼

いつもこのアカウントでメールを送信

メールの着信を知らせる

このアカウントからメールを同期する

## STEP 8

「アカウントの設定が完了しました」と表示されたら、  
以下のように入力し、 (次へ) ボタンをタップします。

アカウント設定

### アカウントの設定が完了しました。

このアカウントに名前を付ける (省略可):

あなたの名前 (送信メールに表示されます)

このアカウントに 名前を付ける	任意の名前
あなたの名前	ご自分の名前を入力

以上で設定は完了です。

# iOS メール


## STEP 1

ホーム画面から、[ 設定 ] アイコンをタップします。




## STEP 2

画面をスクロールさせて、[ メール/連絡先/カレンダー ] をタップします。




## STEP 3

[ アカウントを追加 ] をタップします。



## STEP 4

[ その他 ] をタップします。



## STEP 5

[ メールアカウントを追加 ] をタップします。



## STEP 6

新規アカウントが表示されたら、以下のように設定し、[ 次へ ] ボタンをタップします。



名前	ご自分の名前を入力
アドレス	メールアドレス
パスワード	メールパスワード
説明	任意に設定



**STEP 7**

[ POP ] ボタンをタップして、以下のように設定します。  
設定したら、[ 保存 ] ボタンをタップします。

キャンセル 新規アカウント 保存

IMAP POP

名前 Tiki Hinayama

メール hina@mx?.tiki.ne.jp

説明 mx?.tiki.ne.jp

受信メールサーバ

ホスト名 mx?.tiki.ne.jp

ユーザ名 hina

パスワード ●●●●●●●●

送信メールサーバ

ホスト名 smtp-auth.tiki.ne.jp

ユーザ名 hina@mx?.tiki.ne.jp

パスワード ●●●●●●●●

**【受信メールサーバ】**

ホスト名	POP サーバ名
ユーザ名	メール ID
パスワード	メールパスワード

**【送信メールサーバ】**

ホスト名	smtp-auth.tiki.ne.jp
ユーザー名	メールアドレス
パスワード	メールパスワード

**STEP 8**

「SSL で接続できません」とメッセージが表示されたら、  
[ はい ] ボタンをタップします。

**SSLで接続できません**  
アカウントをSSLなしで設定しますか？

はい いいえ

**STEP 9**

作成されたアカウントをタップします。

< 設定 メール/連絡先/カレンダー

アカウント

mx?.tiki.ne.jp  
メール >

アカウントを追加 >

**STEP 10**

画面をスクロールさせて、[ 詳細 ] をタップします。

送信メールサーバ

SMTP smtp-auth.tiki.ne.jp >

詳細 >

**STEP 11**

「サーバから削除:しない」をタップします

受信設定

SSLを使用

認証 パスワード >

サーバから削除 しない >

サーバポート 110

**STEP 12**

サーバから削除「しない」から、「削除する」設定に変更します  
設定できたら、[ 詳細 ] をタップします。

< 詳細 サーバから削除

しない

7日

受信ボックスからの削除時 ✓

※「7日」または「受信ボックスからの削除時」を選択します。

**STEP 13**

以上で設定は完了です。画面上部のボタンを順にタップして  
「設定」画面に戻します。

< mx?.tiki.ne.jp 詳細

キャンセル mx?.tiki.ne.jp 完了

< 設定 メール/連絡先/カレンダー

以上で設定は完了です。

# ご入会後のオプションサービス・各種手続について

詳細・お手続きは、各 CATV 局にお問い合わせください。

オプションサービス	追加メールアドレス(有料)	家族みんなにメールアドレスを。標準でウイルスチェック付き。容量は 1GB。
	追加メールアドレス Pro(有料)	大容量 5GB の追加メールアドレス。標準でウイルスチェック付き。
	メールボックス容量追加(有料)	1GB のメール容量を 5GB へ増量します。
	メール転送 (※月 10 回までの設定・変更は無料)	届いたメールを自動的に希望する宛て先に転送します。 転送先は 1ヶ所です。
	UbiqMail(無料)	携帯電話の Web 閲覧機能でも利用できる Web メールサービス。 ※携帯電話や PHS を利用する場合、パケット料が必要です。
	迷惑メールフィルタ(無料)	迷惑メールを自動判定して、件名に [ MEIWAKU ] という目印をつける、または、迷惑メールボックスに隔離します。
	ノートンインターネットセキュリティ(有料)	総合セキュリティサービス！ パソコン 3 台までインストールできます。(※Windows のみ)
	ウイルスバスター マルチデバイス(有料)	Windows と Mac、Android 搭載のデバイスであれば、自由な組み合わせで 3 台までインストールできる総合セキュリティサービス。
	MyPC セキュリティ(有料)	シンプルなセキュリティサービス。 パソコン 3 台までインストールできます。(※Windows のみ)
	i-フィルター 6.0(有料)	ホームページを閲覧するお子様への有害情報をシャットアウトするフィルタリングサービス。
	定額モバイルオプション(有料)	ウィルコム AIR-EDGE を使ったモバイルサービス。
	ホームページ(無料)	20MB まで無料でホームページが作成できます。
ホームページ容量追加(525 円/月)	80MB をプラスして、合計 100MB までホームページが作成できます。	
各種手続	メール ID 変更(有料)	メールアドレスの「@」より前の部分を変更できます。
	メールパスワード変更(無料)	メールパスワードを変更できます。
	住所変更	お届けのご住所を変更します。転居の際は必ずお知らせください。
	登録内容再発行(無料)	接続用 ID、接続用パスワードなどが明記された登録内容を紛失した場合はお知らせください。
	解約	基本サービスの解約のほか、オプションサービスのみを解約する場合も、必ず手続してください。