

moperaU[®] 設定マニュアル
Android™ 13 共通版

第1.0版 2023年4月
株式会社NTTドコモ
Copyright © NTT DOCOMO,INC. All Rights Reserved.

| | |
|---------------------------|---------|
| ① mopera U アクセスポイント設定 | |
| 【1】 4G (LTE) 用アクセスポイントの設定 | 3 |
| 【2】 設定用アクセスポイントの設定 | 6 |
| ② mopera U メール設定 | 9 |

ご注意

- 本設定ガイドの内容はAndroid™13 搭載機種に対応しています。
- 本設定ガイドの画面写真はAndroid™13、ホーム画面はdocomo LIVE UXに設定した場合として作成しています。
- 本設定ガイドの画面写真はイメージであり、お使いの機種によって、操作方法、画面表示やボタン位置、ボタンの名称が異なる場合があります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。
- 本書に掲載されている内容は、2023年4月現在のものです。

- 「Xi/クワッドシィ」「mopera U/モペラ ユー」は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。
- 「mopera U/モペラ ユー」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- 「Google」「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

① アクセスポイント設定【1】4G (LTE) 用アクセスポイントの設定

スマートフォンにてmopera Uのアクセスポイント（APN）を作成し、設定していただく必要があります。

機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。

1. ホーム画面で通知バーを2回スライドします。



2. 「設定」をタップします。



3. 設定の「ネットワークとインターネット」をタップします。




4. 「モバイルネットワーク」をタップします。



5. 画面をスライドします。



6. 「アクセスポイント名」をタップします。




機種によっては項目名が異なります。
(例)
• SIM


…など

① アクセスポイント設定 【1】 4G (LTE) 用アクセスポイントの設定

7. [+] をタップします。



8. [名前] をタップし、手順9へ進みます。[APN] をタップし、手順10へ進みます。




9. [名前] を入力し [OK] をタップします。



※アクセスポイントの名前は任意です。
ここでは例として、「mopera U」と入力しています。

10. [APN] に [mopera.net] と入力し [OK] をタップします。



11. [⋮] をタップします。




12. [保存] をタップします。



① アクセスポイント設定 【1】 4G (LTE) 用アクセスポイントの設定

13. 手順12で作成したアクセスポイントを選択します。



これで mopera U への接続設定は完了です。
ブラウザを起動し、インターネット接続できることを確認してください。

① アクセスポイント設定【2】 設定用アクセスポイントの設定

mopera Uでは初期設定を行っていただくためのサイトにアクセスする際、パケット通信料無料のアクセスポイント（APN）をご用意しております。
機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。

1. ホーム画面で通知バーを2回スライドします。



2. 「設定」をタップします。



3. 設定の「ネットワークとインターネット」をタップします。




4. 「モバイルネットワーク」をタップします。



5. 画面をスライドします。



6. 「アクセスポイント名」をタップします。




機種によっては項目名が異なります。
(例)
・ SIM

…など

① アクセスポイント設定【2】 設定用アクセスポイントの設定


7. [+] をタップします。



8. [名前] をタップし、手順9へ進みます。[APN] をタップし、手順10へ進みます。




9. [名前] を入力し [OK] をタップします。



※アクセスポイントの名前は任意です。
ここでは例として、「mopera U設定」と入力しています。

10. [APN] に [0120.mopera.net] と入力し [OK] をタップします。



11. [⋮] をタップします。




12. [保存] をタップします。



① アクセスポイント設定【2】 設定用アクセスポイントの設定

13. 手順12で作成したアクセスポイントを選択します。



注意



このアクセスポイント（APN）は、
mopera U 初期設定サイト<https://start.mopera.net/>以外の
Webサイトを参照することはできません。

このアクセスポイントを設定し、初期設定サイトをご利用の後は、
アクセスポイントの選択をmopera.netに戻してください。

② mopera U メール設定

本章ではmopera Uメールをお使いいただくための設定を行います。事前にmopera U メールアドレス、ユーザID、パスワードを初期設定サイトでご確認ください。[機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。](#)
※本章ではスマートフォンの標準Gmailアプリを例としてご案内いたします。機種によってプリインストールされていない場合がありますが、他のメールアプリでもご利用が可能です。アプリによって操作方法は異なりますが、設定に必要なサーバー情報等については手順7～8をご参照ください。

1. [Gmail] を起動し、[OK] をタップします。
2. [メールアドレスを追加] をタップします。
3. [その他] をタップします。



4. メールアドレスを入力し、[次へ] をタップします。
5. アカウントの種類を選択する画面で [個人用 (POP3)] をタップします。
6. パスワードにmopera U パスワードを入力し、[次へ] をタップします。



② mopera U メール設定

7. 画面赤枠の項目を入力し [次へ] をタップします。



ユーザー名に
mopera U ユーザIDを入力

サーバーに
「mail.mopera.net」を入力

8. 画面赤枠の項目を入力し [次へ] をタップします。



「ログインが必要」をON (スワイプ)


ユーザー名にmopera U ユーザIDを入力

SMTPサーバーに「mail.mopera.net」を入力




ユーザー名に、メールアドレスが自動入力されている場合、
メールアドレスを削除し、「ユーザーID」のみ入力する。
サーバーに「mopera.net」が自動入力されている場合、
「mail.mopera.net」に変更してください。

9. 同期頻度を選択し [次へ] をタップします



10. アカウント名 (任意)、送信メールに表示されるユーザー名を入力、[次へ] をタップします。



11. 「メールアドレス」を確認し、[GMAILに移動] をタップします。



これで mopera U メール設定は完了です。