



メールサービス設定方法

1. Web メール利用方法 (パソコン向け)	p1
2. Web メール利用方法 (i モード向け)	p2~3
3. メール転送	p4~6
4. メインアドレス選択	p7~9
5. 利用メールアドレス設定	p10~11
6. メール着信通知	p12~14
7. メール自動応答	p15~16
8. ドメイン指定受信/拒否 アドレス指定受信/拒否	p17~19
9. mopera U お知らせメール	p20~21

メールサービス設定方法

▶ Web メール利用方法 (パソコン向け)

Webメールの利用方法をご説明いたします。

(1) ブラウザを起動し、【<http://webmail.mopera.net/>】にアクセスしてください。

(2) ユーザ ID とパスワードを入力し、ログインします。



【メールの受信方法】

メール受信する場合、受信箱をクリックします。
メール BOX にメールが到着していれば受信します。



【メールの送信方法】

メールを送信する場合、宛先・CC・BCC・件名・本文等を入力し、送信ボタンをクリックします。



Webメール送信時の Form アドレスは初期設定 / 設定変更のメインアドレス選択にて設定したメールアドレスになります。

メールサービス設定方法


▶ Web メール利用方法 (iモード向け)

1. Webメールの利用方法をご説明いたします。

(1) WebメールのURLを入力します。

(2) iモードから、【<http://i-webmail.mopera.net/>】へアクセスしてください。

(3) Webメールのログイン画面が表示されますので、ユーザIDとパスワードを入力し、ログインします。



i mode は
こちらから



← QRコードからアクセス

<http://i-webmail.mopera.net/>


※画面メモしてお使いいただくと便利です。

Uオススメ かんたんログイン！画面メモの使い方

1. ログイン画面の「画面メモ作成はこちら」を押下します。
2. 画面メモ作成画面にて、ユーザIDとパスワードを入力し、ログインします。
3. 「画面メモ」画面が表示されます。この画面を登録(画面メモ)しておくと、次回から登録した画面のログインボタンを押下するだけで、ユーザIDとパスワードを入力せずにログインできるようになります。

2. Webメールの受信箱表示

(1) ログインが完了すると受信箱が表示されます。



メールサービス設定方法



Web メール利用方法 (i モード向け)

3. メールを参照する

(1) 受信箱の差出人に表示されているメールの差出人欄をクリックし、メールを参照します。



 Web メール送信時の Form アドレスは初期設定 / 設定変更のメインアドレス選択にて設定したメールアドレスになります。

 i モードからWeb メールを利用する場合、HTML で作成されたメールは閲覧することができない場合がございます。

メールサービス設定方法

メール転送

1. メール転送の設定を行います。

(1) ブラウザを起動し、【<http://www.mopera.net/>】にアクセスしてください。

mopera U 設定変更をクリックします。



(2) メール転送設定の【変更する】をクリックします。



メールサービス設定方法

メール転送

(3) 【変更】 をクリックします。

❗ 最大 2 つまでの転送先を設定することができます。



(4) 詳細なメール転送設定を実施します。

1. 転送設定する場合は ON 転送設定を行わない場合は OFF を選択します。
2. 転送先アドレスを設定します。
※転送先アドレスを設定しますと、mopera U のメールアカウントに届いたメールを転送します。
3. メールサーバーからの削除を設定します。
ON を指定した場合 ⇒ メールサーバーにメールを残さない
OFF を指定した場合 ⇒ メールサーバーにメールを残す
4. From アドレス指定、件名 (Subject) 指定、範囲指定による、転送設定を実施します。
・ From アドレス指定 ⇒ 送信元メールアドレスを指定し、メール転送を行う場合は設定が必要になります。
・ 件名 (Subject) 指定 ⇒ 件名を指定し、メール転送を行う場合は設定が必要です。
・ サイズ指定によるメール転送
一通あたりのメール容量で、メール転送するか否かを設定します。

❗ 転送条件間は AND 条件、条件内の個別設定については OR 条件となります
From アドレス指定、件名 (Subject) 指定、サイズ指定を複数指定いただいた場合は、すべての条件にあった受信メールを転送します。(AND 条件となります)
From アドレス指定、件名 (Subject) 指定それぞれで、複数のアドレスや複数の件名 (Subject) を指定いただいた場合はどれかの条件にあった受信メールを転送いたします。(OR 条件となります。)

設定後、【更新】 をクリックします。

❗ mopera U で送受信できるメールサイズは 5MB になりますが、メール転送サービスをご利用いただく場合は転送先のメールサーバーの制限が上限になります。



メールサービス設定方法



メール転送

(5) メール転送設定の完了画面が表示されます。



メールサービス設定方法

▶ メインアドレス選択

1. メインアドレス選択の設定を行います。

(1) ブラウザを起動し、【<http://www.mopera.net/>】にアクセスしてください。

mopera U 設定変更をクリックします。



(2) メール基本設定の【変更する】をクリックします。



メールサービス設定方法



メインアドレス選択

(3) メインアドレス選択の【変更】をクリックします。



(4) メインで使用するメールアドレスを選択します。

メインアドレス選択によって選択したメールアドレスは、以下のサービスに影響します。

- ・ Webメールの From アドレス
- ・ 端末自動設定で設定されるメールアドレス
- ・ お知らせメールの宛先

② 利用メールアドレス選択にて利用しない設定をした場合（未使用）メールアドレスは、メインアドレス選択で選択出来ません。一度利用メールアドレス選択にて利用する設定に変更してからメインアドレスとして設定してください。

設定後【更新】をクリックします。



メールサービス設定方法



メインアドレス選択

(5) メインアドレス選択の完了画面が表示されます。



メールサービス設定方法

▶ 利用メールアドレス設定

1. 利用メールアドレス選択の設定を行います。

(1) ブラウザを起動し、【http://www.mopera.net/】にアクセスしてください。
mopera U 設定変更をクリックします。



(2) メール基本設定の【変更する】をクリックします。



メールサービス設定方法

▶ 利用メールアドレス設定

(3) 利用メールアドレス選択の【変更】をクリックします。



(4) 利用するメールアドレスを設定します。

- ❗ 基本メールアドレス、別名アドレス両方を利用しない設定はできません。
- ❗ メインアドレス選択にてメインアドレスとして設定しているメールアドレスを利用しない設定にはできません。

設定後【更新】をクリックします。



(5) 利用メールアドレス選択の完了画面が表示されます。



メールサービス設定方法

メール着信通知



メール着信通知の設定はご契約の FOMA で mopera U に接続した場合のみ変更できます。
メール自動受信を「ON」にしている場合はメール着信通知を「通知する」に設定できません。

1. メール着信通知設定を行います。

(1) ブラウザを起動し、【<http://www.mopera.net/>】にアクセスしてください。

mopera U 設定変更をクリックします。



(2) メール着信通知設定の【変更】をクリックします。



メールサービス設定方法

メール着信通知

(3) 基本メールアドレスか追加メールアドレスの【変更画面へ】をクリックします。



(4) 通知する (SMS)、通知する (Live!) または通知しないを選択し、契約電話番号を選択するか通知先電話番号を入力します。

② 通知先電話番号に入力する番号は SMS を選択した場合は FOMA の番号を入力し、Live! を選択した場合は Live! 対応の端末等の番号を入力してください。



(5) 着信通知条件として、送信元アドレス、受信種別、表題が設定可能です。

1. 送信元アドレスを設定する場合は着信通知条件 (送信元アドレス) 可否を「ON」に設定し、送信元アドレス欄にメールアドレスを入力します。

② 指定できるメールアドレスは 5 個までです。

2. 受信種別を設定する場合は着信通知条件 (受信種別) 可否を「ON」に設定し、着信通知条件 (受信種別) を選択します。

3. 表題を設定する場合は着信通知条件 (表題) 可否を「ON」に設定し、着信通知条件 (表題) 欄に表題を入力します。

② 指定できるメールの表題は 5 個までです。

設定後、【更新】をクリックします。



メールサービス設定方法

メール着信通知

(6) メール着信通知設定完了画面が表示されます。



Uオススメ メール着信通知などで利用した SMS の送信料金は、FOMA 接続時に設定変更の SMS 通知料金照会から確認することができます。

メールサービス設定方法

メール自動応答

1. メール自動応答サービスの設定を行います。

(1) ブラウザを起動し、【http://www.mopera.net/】にアクセスしてください。
mopera U 設定変更をクリックします。



(2) その他メール設定の【変更する】をクリックします。



メールサービス設定方法

メール自動応答

(3) メール自動応答設定の【変更】をクリックします。



(4) メール自動応答の条件を選択します。

1. 自動応答条件を指定します。


一回だけ返信⇒送信者へ、一度だけ返信する。
(10日毎)

毎回返信⇒送信者へ、毎回返信する。

毎回返信 (受信メール付)⇒送信者へ、
送信者が送ったメールを添付して毎回返信する。

2. 自動応答メッセージを作成します。

注意) 返信できるメッセージは 1KB
(全角 512 文字相当) までです。



設定後、【更新】をクリックします。

🔴 自動応答メールの From アドレスは「Auto-replyfrom+お客様のメールアドレス」になります。

🔴 その他、詳細について

(5) メール自動応答設定の完了画面が表示されます。



メールサービス設定方法

ドメイン指定受信 / 拒否
アドレス指定受信 / 拒否

1. メール受信 / 拒否設定を行います。

(1) ブラウザを起動し、【http://www.mopera.net/】にアクセスしてください。
mopera U 設定変更をクリックします。



(2) メール受信 / 拒否設定の【変更する】をクリックします。



メールサービス設定方法

ドメイン指定受信 / 拒否
アドレス指定受信 / 拒否


(3) メール受信 / 拒否設定の【変更】をクリックします。



(4) ドメイン指定受信、ドメイン指定拒否、アドレス指定受信、アドレス指定拒否、サイズ指定拒否を設定します。

1. ドメイン指定受信を選択した場合 ⇒ ドメイン指定以外のドメインからのメールを拒否します。
ドメイン指定拒否を選択した場合 ⇒ ドメイン指定したメールを拒否します。
2. ドメイン指定受信若しくは、ドメイン指定拒否を選択した場合、該当のドメインを設定します。
※ドメインの設定は20個までです。
3. アドレス指定受信を選択した場合 ⇒ アドレス指定したメールを受信します。
アドレス指定拒否を選択した場合 ⇒ アドレス指定したメールを拒否します。
4. アドレス指定を設定した場合、該当のメールアドレスを入力します。
※アドレス指定は20個までです。
5. 指定サイズ以上のメールを拒否する場合は、サイズ指定拒否をONに設定します。
サイズ指定拒否を行わない場合は、OFFで設定します。
6. サイズ指定拒否を設定(ON)した場合は、受信拒否メールサイズを入力し、サイズ指定拒否条件にて「かつ」、「または」を設定します。
サイズ指定拒否条件にて「かつ」を設定した場合、ドメイン指定受信 / 拒否、アドレス指定拒否に一致した場合に限りサイズ指定拒否条件に一致するメールを拒否します。
サイズ指定拒否条件にて「または」を指定した場合、ドメイン指定受信 / 拒否、アドレス指定拒否設定の有無に関わらず、サイズ指定拒否条件に一致するメールを拒否します。

設定後、【更新】をクリックします。



メールサービス設定方法

ドメイン指定受信 / 拒否
アドレス指定受信 / 拒否

(5) メール受信 / 拒否設定の完了画面が表示されます。



メールサービス設定方法

mopera U お知らせメール

1. お知らせメール設定を行います。

- (1) ブラウザを起動し、【<http://www.mopera.net/>】にアクセスしてください。
mopera U 設定変更をクリックします。



- (2) その他メール設定の【変更する】をクリックします。



メールサービス設定方法

mopera U お知らせメール

(3) 【変更】 をクリックします。

- ② お知らせメールとは、ドコモからお客様へ、mopera U に関するサポート情報を送信するメールです。
- ② お知らせメールの届く宛先は初期設定 / 設定変更のメインアドレス選択によって設定されたメールアドレスのみになります。



(4) 受信するか受信しないか選択し、【更新】 をクリックします。

- ② お知らせメールはメール受信時に、通信料金が発生します。



(5) mopera U お知らせメール設定の完了画面が表示されます。

