

# Microsoft Outlook 設定方法

(SSL 対応 POP 設定版)

・はじめに

本マニュアルは、お使いのパソコンにインストールされている Microsoft Outlook で \$EMAIL ドメインのメールの送受信をするための設定例となります。

■アカウント設定情報

メールアドレス	●●●●@●●●● ご自身のメールアドレスになります。 <a href="mailto:*****@stellar.meon.jp">*****@stellar.meon.jp</a> もしくは *****@yfh.meon.jp
受信メールサーバー	mail.meon.jp (stellar, yfh とともに。)
送信メールサーバー	mail.meon.jp (stellar, yfh とともに。)
送信サーバー (SMTP)	587
アカウント名	●●●●@●●●●
パスワード	***** (ご自身のメールパスワードになります。)

(1) スタートメニューより Outlook を起動します。



×

 Outlook

メールアドレス

詳細オプション ▾

接続

(2) メールアカウントを入力し、[詳細オプション]をクリックし、[自分で自分のアカウントを手動で設定]にチェックを入れ、[接続]をクリックします。

Outlook

メールアドレス


●●●●@●●●●

詳細オプション ▾

自分で自分のアカウントを手動で設定

接続

(3) [POP]を選択します。



(4) 設定情報を入力し、[次へ]ボタンをクリックします。

※設定情報は下記表をご参照ください。

POP アカウントの設定

●●●●@●●●● (別のユーザー)

受信メール

サーバー  ポート

このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

送信メール

サーバー  ポート

暗号化方法

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

メッセージ配信

既存のデータファイルを使用

参照...

前に戻る

#### ●サーバー情報

受信メールサーバー	mail.meon.jp と入力します。
ポート番号	995
このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要	チェックします。
送信メールサーバー	mail.meon.jp と入力します。
ポート番号	587
暗号化方法	STARTTLS

(6) パスワードを入力し、[接続]をクリックします。

POP アカウントの設定

●●●●@●●●● (別のユーザー)

パスワード

\*\*\*\*\*

前に戻る

接続

(7) アカウントの追加が開始します。



(8) セットアップの完了画面で、他のアカウント追加はしない場合、[完了]をクリックします。以上で設定完了となります。

※[Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する]をしない場合、チェックを外します。

