

VistaでAdministratorアカウントを有効にする方法

○免責事項

本資料に掲載する情報については、注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。株式会社アフレルは本資料の使用ならびに閲覧によって生じるいかなる損害にも責任を負いかねます。また、本資料の情報は予告無く変更される場合があります。

※各製品名及びサービス名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

【手順1】

- Windows Vistaの初期設定状態ではAdministratorアカウントは無効に設定されています。
- ROBOLAB ver2.9 のインストールでは、Administrator権限が必要です。

手順2


- ユーザーアカウント管理(UAC)の無効化を行います。
 - 1.「スタート」→「コントロールパネル」→「ユーザーアカウント」を選択します。



手順3

- 2.「ユーザーアカウント制御の有効化または無効化」を選択します。
「続行するにはあなたの許可が必要です」と出ます「続行」を押します。
- 3.「ユーザーアカウント制御(UAC)を使ってコンピュータの保護に役立たせる」の項目のチェックを外し、「OK」を押します。
- 4.再起動を促すメッセージが表示されるので、コンピュータを再起動します。


■ これでUACが解除できます。



手順4

- Home BasicとHome PremiumでAdministratorアカウントの有効にします。
- Ultimateおよび Business の場合は「コンピュータの管理」から行えます。

- 1. 「スタート」→
「すべてのプログラム」→
「アクセサリ」と開きます。
- 2. メニューの中から
「コマンドプロンプト」を右クリックし、
「管理者として実行」を選択します。




【手順5

- 3. コマンドプロンプトで以下のコマンドを入力し、[Enter]キーを押します。

```
net user administrator /active:yes
```

- 4. 設定完了のメッセージが表示されたらコマンドプロンプトを閉じます。



```

CA. 管理者: コマンドプロンプト
Microsoft Windows [Version 6.0.6000]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users¥          >net user administrator /active:yes
コマンドは正常に終了しました。

C:\Users¥          >
  
```

【手順6

- Administratorアカウントをアクティブにしたらパスワードも設定しておくほうが良いでしょう。
 - 1.「スタート」→「コントロールパネル」→「ユーザーアカウント」を選択します。
 - 2.「別のアカウント」を選びます。
 - 3.「Administrator」をダブルクリックしてパスワードの設定を行います。

手順7

- ユーザーアカウント管理(UAC)の無効化を同じ手順で再び有効化します。
- コンピュータを再起動します。
- Administratorアカウントに選択ログオンすることが可能になります。
- Administratorアカウントでログインし、ROBOLABのインストールや、パッチのインストールを行ってください。
- ※再度Administratorアカウントを無効にするには同じ手順で、コマンドプロンプトを表示させ、

net user administrator /active:no
と設定します。