

Nagios XI のサポート

Nagios XI に関する質問は、下記の Nagios 社のオンラインサポートフォーラムに投稿できます：

<http://support.nagios.com/forum>

Nagios XI に関するビデオ、チュートリアル、追加のドキュメントは、下記の新しい Nagios Library の Web サイトにあります：

<http://library.nagios.com>

最新の情報とチュートリアルを入手するには定期的にライブラリを訪れるようにして下さい。

VMware バーチャルマシンを動かす

VMware バーチャルマシンを動かすためには、VMware Player か VMware Server が必要です。VMware Player は無料で以下のサイトからダウンロードできます：

<http://www.vmware.com/products/player/>

Microsoft バーチャルマシンを動かす

Microsoft バーチャルマシンを使用している場合、マシンを動かすためには、VirtualPC か Virtual Server が必要です。Microsoft VirtualPC は無料で以下のサイトからダウンロードできます：

<http://www.microsoft.com/windows/virtual-pc/>

Vsphere/ ESX Server で OVF テンプレートを動かす

OVF テンプレートを展開するためには、以下の VMware のサイトから Vsphere か ESX Server をダウンロードする必要があります。

<http://www.vmware.com>

バーチャルマシンの基本設定

バーチャルマシンは CentOS 6 を動かします。ネットワークはブリッジモードに設定されています。システムは IP アドレスを DHCP 経由で取得するように設定されています。最近のバーチャルマシンでは、IP アドレスはコンソールに表示されます。

システムの認証情報

バーチャルマシンのデフォルトの認証情報は以下の通りです。デフォルトのパスワードをすぐに変更することを強く推奨します。デフォルトのパスワードは安全ではなく、また他の Nagios XI のバーチャルマシンも同じデフォルトのパスワードで出荷されています。パスワードを忘れてしまった場合、復元できませんので、新しく設定した認証情報の記録をとるようにしてください。

root パスワード: **nagiosxi**

MySQL

ユーザーネーム: root

パスワード: nagiosxi

これらの認証情報を変更する手順は以下のサポート wiki に記載されています:

<http://support.nagios.com/wiki>

Nagios XI へのアクセス方法

XI にログインするために以下の情報をご利用ください:

Nagios XI URL: `http://ipaddress/nagiosxi`

(ipaddress はバーチャルマシンの IP アドレス)

XI 管理者アカウント:

ユーザー名: nagiosadmin

パスワード: ランダム (セットアップ中に初期化されます)

コンフィグ管理者アカウント:

ユーザー名: nagiosadmin (XI にログインした時「Config」および「Admin」メニューでアクセス可能)

パスワード: welcome (セットアップ中にリセットされます)

インストール済みコンポーネント

以下のコンポーネントがインストールされています:

- Nagios XI UI (`http://ipaddress/nagiosxi/`)
- Nagios Core
- NSCA
- NRPE
- Nagios Plugins
- PNP
- NDOUtils
- NagiosQL (modified)
- phpMyAdmin* (`http://ipaddress/phpMyAdmin/`)

* /etc/httpd/conf.d ディレクトリに存在する適切なコンフィグファイルの“Allow”ディレクティブを変更して Apache を再起動しない限り、phpMyAdmin はアクセスできません。

潜在的な問題

いくつか問題に直面するかもしれませんが、ほとんどのものはスムーズに動作するはずです。直面する可能性がある問題は以下の通りです：

•E-メール

バーチャルマシンが有効な DNS 名を持っていない、またはファイアウォールのルールがアウトバウンド SMTP をプロキシ以外で許可していない場合、E メールを外部に送信できない可能性があります。

補注

Vmware Tools をインストールする。

<http://exchange.nagios.org/directory/Documentation/Nagios-XI-Documentation/Additional-Configuration-Steps-After-Deploying-A-Nagios-XI-VM/details>

お楽しみください!

Nagios XI は、何百時間もかけて開発しています。あなたの新しい Nagios ユーザー経験が楽しいものであることを望みます。

Nagios Enterprises チーム

お問い合わせ

弊社では、Nagios XI に関するご意見、フィードバックをお待ちしております。

本資料の内容または評価期間中に Nagios XI の機能、設定・操作方法などについてご不明な点がございましたら、以下までお問い合わせください。

ジュピターテクノロジー株式会社 (Jupiter Technology Corp.)

住所: 〒183-0023 東京都府中市宮町 2-15-13 第 15 三ツ木ビル 8F

URL: <http://www.jtc-i.co.jp/>

電話番号: 042-358-1250

E メールアドレス: info@jtc-i.co.jp