Androidのメール設定

アカウントの新規設定

STEP1 アプリヘアクセス [Gmail]アプリをタップします。



STEP2 Gmailアプリ

Gmailの画面が表示されたら[OK]または[スキップ]をタップします。



STEP3 メールアドレスを追加



既にメールアドレスが登録されている場合は、左上の[三]部分をタップして、既存メールアドレス横のプルダウンをタップして[アカウントを 追加]をタップします。



STEP4	メールのセットアップ
[その他]	を選択します。

M X-	ールのセットアップ
G	Google
0	Outlook, Hotmail, Live
	Yahoo
E	Exchange と Office 365
	その他
	⊲ 0 □

STEP5 メールアドレスの追加

登録するメールアドレスを追加し、[次へ]をタップします。

M メ- ×-л	ール ッ ァ ドに	17	ドレ い		の追	宣加			
手動 ⁻¹ g V	セット 2 V 6	ידש: 3	7	5 t	6 V 1	7	次へ i ⁸ c) p	0
a	s	d	f	g	'n	j	k	1	
ŧ	z	х	С	v	b	n	m	×	
?1©	@		En	glish (US)			0	
	∇	6		0				1	3

STEP6 接続方式の選択

[POP3]または[IMAP]をタップします。

M			
このアカウント	の種類を	選択します	
個人用(POP3			
個人用(IMAP)			
Exchange			

STEP7 パスワードの設定

メールアドレスのパスワードを入力し、[次へ]をタップします。

ij		1.0	. 18	in g	6		
	 ۲					8	
				_ [,	5	1

STEP 受信サーバーの設定

IMAP [サーバー]部分を確認または修正して[次へ]をタップします。

POP3 [サーバー]部分を確認または修正して、[サーバーから削除]の項目で[削除しない]または[受信トレイから削除したとき]を 選択して[次へ]をタップします。

※[サーバーからメールを削除]の項目の初期値は[受信トレイから削除したとき]に設定されています。 IMAP接続の場合 POP3接続の場合

► 受信サーバーの設定 ユーザー名 バスワード 	ビ 受信サーバーの設定 ユーザー名 バスワード ・・・・・・ ・・・・・ サーバー サーバー サーバー サーバー サーバー
	サーバーからメールを削除 削除しない 受信トレイから削除したとき

STEP9 受信サーバーの証明書の警告画面

SSL接続のセキュリティ証明書に関する警告が表示されますので、「詳細情報をタップします。 ※サーバーの証明書のドメイン名とご利用メールアドレスのドメイン名が異なるため、警告が表示されます。 ご利用サーバーは共用サーバーのため証明書のドメイン名は共用サーバー名でのご利用となり、問題はございません。

M 受信サーバーの設定						
無効な証明 Gmail アブリて のセキュリティ ルが危険にさき す。詳細	月書 ぎは、このメー, そく保証できま らされる可能性	ルアドレス せん。メー がありま				
詳細情報	-	戻る				
Q	0					

STEP10 受信サーバーの証明書の許可

証明書の情報が表示されますので、下までスクロールして[続行]をタップします。

← 証明書の情報	
A	
信頼性のない証明書	
このエラーについてはメール プロバイダに わせいただくか、 (5 ありません)をご使用ください。	お問い合 安全では
サブジェクト: 発行元: i 有効期間の開始日: 有効期限: 現在の日付: PEM エンコードされた証明書チェーン: CE E	-BEGIN RTIFICAT
]
END CERTIFICATE	
続行	

STEP11 送信サーバーの設定

[SMTPサーバー]の情報を確認または修正をして[次へ]をタップします。

Μ			
送信サー	バーの設	定	
ログインが必要			•
ユーザー名			
And the second s			
バスワード ••••••		8	×
SMTP サーバー	39		. 1963290
51 S 38 9]		_
		次~	
\bigtriangledown	0		

STEP12 送信サーバーの証明書の警告画面

SSL接続のセキュリティ証明書に関する警告が表示されますので、「詳細情報をタップします。 ※サーバーの証明書のドメイン名とご利用メールアドレスのドメイン名が異なるため、警告が表示されます。 ご利用サーバーは共用サーバーのため証明書のドメイン名は共用サーバー名でのご利用となり、問題はございません。

M 送信サーバーの設定					
無効な証明 Gmail アブリでに のセキュリティ ルが危険にさら す。詳細	書 は、このメー を保証できま される可能性	ルアドレス させん。メー たがありま			
詳細情報		戻る			
Þ	0				

STEP13 送信サーバーの証明書の許可 証明書の情報が表示されますので、下までスクロールして[続行]をタップします。



STEP14 アカウントのオプション

オプションの設定を行います。同期頻度は、使用しない、15分毎、30分毎、1時間毎から選択できます。 IMAP接続の場合 POP3接続の場合



STEP15 アカウント設定の完了

Γ

送信先に表示される名前を入力し、[次へ]をタップして終了です。

M アカウントの設定が完了しま した。 ^{アカウント& (省時可)}	
名前 送信メールに表示されます	
×~	
< 0 □	

IMAP接続の場合	POP3接続の場合
► 受信サーバーの設定 ユーザー名 「バスワード 	M 受信サーバーの設定 ユーザー名 バスワード
	サーバーからメールを削除 削除しない 受信トレイから削除したとき
——————————————————————————————————————	~ 次~
⊲ O □	⊲ O □

アカウント設定の変更

SETP1 設定画面

画面TOPから[設定]アイコンをタップします。または、画面上部から下にスライドして[設定]アイコンをタップします。



STEP2 設定-アカウント

画面を下にスクロールして[アカウント]をタップします。



STEP3 アカウントの選択1

登録してあるアカウント部分をタップします。



STEP4 アカウントの設定 [アカウントの設定]部分をタップします。



STEP5 アカウントの選択2

-			-									
Ż	讨	象	の	アナ	55	ン	<u>اہ</u>	とう	ッブ	しま	す	。

STEP6アカウントの各項目

アカウント設定の詳細が表示されますので、変更したい部分をタップします。 受信サーバーおよび送信サーバーの設定項目は画面下部までスクロールします。

← 設定 :	← 設定
アカウント名	添付ファイルのダウンロード Wi-Fi接続時に最近のメールの添付ファイル を自動的にダウンロード
名前 IMAP	通知設定
署名 未設定	メール通知 メールの着信時に通知を送信
クイック返信 メールの作成時に頻繁に挿入する文章を編集する	着信音の選択 端末の基本着信音(お知らせ音1(気づき))
データ使用量	バイブレーション
画像 表示前に確認	サーバー設定
同期頻度 15分毎	受信設定 ユーザー名、バスワード、その他の受信サーバー 設定
メールを同期する このアカウントのメールを同期	送信設定 ユーザー名、バスワード、その他の送信サーバー 設定

受信設定画面詳細	送信設定画面詳細
← 設定 :	< <u>- =n⇔</u> :
添 ユーザー名	ールM ログインが必要 Wi- をi
をE	ユーザー名 通知
	×- バスワード
א- ש−ו/-	×
着(VIII SMTPサーバー
π-ト 1ζ- 993	и. _{#-} ь
サー セキュリティの種類	y - <u>465</u>
受 SSL/TLS(証明書をすべて ▼ メールのセキュリティの保証なしのの	受 _{セキュリティの種類} ユー 設 SSL/TLS (証明書をすべて ▼
設 キャンセル 完了	送 大学生 100
送信設定 ユーザー名、バスワード、その他の送信サーバーの 設定	ユーギャンビル 元」の設定
< 0 □	< 0 □

設定の確認や修正後に[完了]をタップして終了です。

アカウントの削除

STEP1 設定画面

画面TOPから[設定]アイコンをタップします。または、画面上部から下にスライドして[設定]アイコンをタップします。



STEP2 設定-アカウント 画面を下にスクロールして[アカウント]をタップします。



STEP3 アカウントの選択1

登録してあるアカウント部分をタップします。

=	アカウント	:
2	1 個人用(IMAP)	
+	アカウントを追加	

STEP4 アカウントの選択2

削除するアカウント部分をタップします。

÷	個人用(IMAP)
アカウ	ント
φ	最終同期日時:
アカ 同期数	ウントの設定 腹、通知、その他

右上のアイコンをタップし、[アカウントを削除]をタップします。

← 同期	÷
← 同期	今すぐ同期
M 個人用(IMA	アカウントを削除
メール 最終同期日時:	•
\bigtriangledown	0

STEP6 アカウント削除の確認と削除

確認画面が表示されますので、削除するアカウントを確認の上、[アカウントを削除]をタップして削除完了です。

