1. ActiveSync のインストール

以下のマイクロソフト社ホームページより最新の ActiveSync のダウンロードを行います。 http://www.microsoft.com/japan/windowsmobile/downloads/default.asp

ダウンロード後、お使いのパソコンに MSASYNC.EXE というファイルが保存されますので、エクスプローラから選択し、 実行します。 実行すると、以下の画面が表示されます。

Microsoft ActiveSync		
	Microsoft(R) ActiveSync(R) 3.7 のセットアップ	「次へ」を押します。
	モバイル デバイスとこの PC の情報を交換するには、ActiveSync をセットア ップする必要があります。	
	このセットアップ ウィザードを使って、 次の操作を行ないます:	
	ActiveSync を PC にインストール	
	モバイル デバイスとのセットアップ	
	メモ・このセットアップ ウィザードを続行する前に、 すべての Windows プログラ ムを終了することをお勧めします。	
	じ次へ] をクリックするとセットアップを続行します。または、「キャンセル] をクリッ クするとセットアップを終了します。	
	< 戻る(日) (ホヘ(10)) キャンセル ヘルブ	

Microsoft ActiveSync			
セットアップ フォルダの 選択 Microsoft® ActiveSync® を既定のフォルダにインストールするか、 または新しいフォルダを作成します。			ActiveSync がインストールされるフォルダを確
ActiveSync は次のフォルダにインストールされます: C¥Program Files¥Microsoft ActiveSync			認し、「次へ」を押します。
ActiveSync を別のフォルダにインストールするには、「変更」 をクリックします。		す。 <u>変更(C)</u>	これにより、インストールが開始されます。
必要な領域:	10643 KB		
使用可能な空き領域	2097152 KB		
	〈戻る(8) 次へ(10) >	キャンセル ヘルク	

接続		
	接続 デバイスを PC に接続するには: 1. ケーブルを PC に接続します。 2. デバイスの電源をオンにします。 3. デバイスをクレイドルに装着します。 デバイスは自動的に検出されます。	インストール完了後、デバイスとの接続を行う 画面が表示されます。 ここでは「キャンセル」を押します。
	デバイスが自動検出されない場合は、「2へ」をクリックします。赤外線(IR)を 使用している場合は、「ヘルプ」をクリックします。 < 戻る(B) (次へ吸) キャンセル ヘルプ	

Microsof	it ActiveSync 🛛 🗙
(į)	モバイル デバイスとこの PC との接続はまだセットアップされていません。 接続をセットアップするには、ActiveSync を起動して、画面に表示される手順に従ってください。
	(OK

セットアップが完了していないメッセージが表示 されますが、「OK」を押します。

以上で ActiveSync のインストールは完了で す。

- 2. GF-400 USB ドライバのインストール
 - 弊社ホームページよりあらかじめドライバを入手しておきます。
 ※ここでは、入手したドライバが3.5インチフロッピーディスクに入っているものとして説明します。
 - 2. GF-400とパソコンをUSBケーブルで接続します。
 - 3. 接続すると、パソコンのディスプレイ右下に以下のようなバルーンが現れます。



4. 続いて以下のダイアログが表示されます。

新しいハードウェアの検出ウィザード		
	新しいハードウェアの検索ウィザードの開始	
	お使いのコンピュータ、ハードウェアのインストール CD または Windows Update の Web サイトを検索して (ユーザーの了解のもとに) 現在のソフトウ ェアおよび更新されたソフトウェアを検索します。 プライバシー ポリシーを表示します。	
	ソフトウェア検索のため、Windows Update に接続しますか?	
	 ○はい、今回のみ接続します(Y) ○はい、今すぐおよびデバイスの接続時(には毎回接続します(E) ◎ いいえ、今回は接続しません(T) 	
	続行するには、D欠へ] をクリックしてください。	
	< 戻る(B) 次へ(W)> キャンセル	

5. ここでは「いいえ、今回は接続しません(T)」 を選択し、「次へ」を押します。



6.「一覧または特定の場所からインストール する(詳細)(S)」を選択し、「次へ」を押します。



7.「一覧または特定の場所からインストール する(詳細)(S)」を選択し、「次へ」を押します。



く戻る(B) 次へ(N) キャンセル



10. ドライバのインストール中に表示される左 図の画面では、「続行」を選択します。





🕲 Microso	oft Active	eSync			
ファイル(圧)	表示───	ν−ル① ∧л	ブ(王)		
日期	区 中止	iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	エクスプロー デ) オプション	
ゲスト			\bigcirc		
接続完了					
情報の種類		状態			

13. ActiveSync が起動し、GF-400 と接続され ます。

画面の「エクスプローラ」を押します。



 GF-400 と接続している着脱式メモリ(コンパクトフラッシュカードまたは USB メモリ)にパソコン 上のファイルと同様にアクセスすることが可能です。

Hard Disk	: USB メモリ
Storage Card	: コンパクトフラッシュカード

15. 接続を終了するには、GF-400から USB ケーブルを外します。

以上