


Voice Rep 3 : 64bit 版 Chrome Ver. 85 以降の対応について


2020/09/18
ボイステクノ

2020/08/26 に公開されました Chrome Ver. 85 (64bit 版)を、新規にインストール、または、アンインストール後に再インストールすると、従来は、「C:\Program Files (x86)\Google」にインストールされていた Chrome が、「C:\Program Files\Google」にインストールされるという仕様変更が行われました。この Google の仕様変更により音声認識を実行しようとする、「Chrome を終了しています。しばらくお待ちください」というメッセージとなり、Chrome が起動できず、ソフトがフリーズしてしまいます。以前から Chrome をご利用の場合、Chrome を Ver. 85 にアップデートを行っても、インストール場所は、「C:\Program Files (x86)\Google」のまま変わりませんので、この場合は、問題ありません。


Chrome のインストール先は、デスクトップの Google Chrome アイコンをマウス右クリックでメニューを表示し、「ファイルの場所を開く」を選択すると、表示されます。



従来のバージョンまたは、従来のバージョンからアップデートされた場合、Program Files (x86)にインストールされています。




64bit 版 Chrome Ver. 85 を新規にインストールすると、Program Files にインストールされます。




64bit 版 Chrome Ver. 85 を新規にインストールされた場合の対応方法を次に示します。

【方法①】「C:\Program Files\Google」にインストールされた Chrome フォルダを丸ごと、「C:\Program Files (x86)\Google」にコピーします。(パソコン内に Chrome が重複していても問題ないようです。)



↓ コピーして、下記の状態になるように貼り付け



【方法②】Voice Rep 3 のインストール先 (C:\Program Files (x86)\VoiceTechno\VoiceRep3) にある chromedriver.exe を、Ver. 85 用の chromedriver.exe に差し替えます。chromedriver.exe の更新日時とサイズが変わります。Ver. 85 用の chromedriver.exe は、以前のバージョンの Chrome での動作を保証できません。Chrome Ver. 85 の場合のみに適用願います。

PC > Windows 10 (C:) > Program Files (x86) > VoiceTechno > VoiceRep3

名前	更新日時	種類	サイズ
ja	2020/02/17 20:56	ファイルフォルダー	
C1.C1Zip.4.dll	2015/08/30 18:12	アプリケーション拡張	91 KB
chromedriver.exe	2018/01/09 15:49	アプリケーション	6,176 KB



PC > Windows 10 (C:) > Program Files (x86) > VoiceTechno > VoiceRep3

名前	更新日時	種類	サイズ
ja	2020/02/17 20:56	ファイルフォルダー	
C1.C1Zip.4.dll	2015/08/30 18:12	アプリケーション拡張	91 KB
chromedriver.exe	2020/09/18 1:55	アプリケーション	9,390 KB

【方法③】 Chrome を Ver. 84 に戻す。Chrome をアンインストールし、Chrome の旧バージョンが公開しているサイトから、64bit 版（32bit 版もあるので注意）の 84.0.4147.135 などを選択して、ダウンロードし、インストールします。

※ご注意：旧バージョンのインストールは、Google 非公式になりますので、自己責任でお願いします。

※ボイステクノ並びに販売会社は、旧バージョンの Chrome のインストールに関して一切の責任を負いません。

インストール後、右上の 3 点ボタン①をクリックし、ヘルプ②から、Google Chrome について③を選択すると、最新版にアップデートされます。

